

# Eduroam Einrichtung mit Konfigurationstool

## WLAN Zugang einrichten mit Hilfe des Konfigurationstools CAT

Das eduroam CAT-Tool wird vom Dachverband der Europäischen Forschungsnetze [GEANT](#) bereitgestellt. Es erleichtert für alle gängigen Betriebssysteme die eduroam-Einrichtung und gewährleistet fehlerfreie und sichere Zugänge.

### Folgende Betriebssysteme und Versionen werden vom CAT-Tool unterstützt:

- MS Windows 10
- MS Windows 8.1, 8
- MS Windows 7
- MS Windows Vista
- Apple macOS Mojave
- Apple macOS High Sierra
- Apple macOS Sierra
- Apple OS X El Capitan
- Apple OS X Yosemite
- Apple OS X Mavericks
- Apple OS X Mountain Lion
- Apple OS X Lion
- Apple iOS Mobilgeräte (iOS 12 und 13)
- Apple iOS Mobilgeräte (iOS 7 bis 11)
- Apple iOS Mobilgeräte (iOS 5 und 6)
- Linux
- Chrome OS
- Android 10.0 Q
- Android 9.0 Pie
- Android 8.0 Oreo
- Android 7.0 Nougat
- Android 6.0 Marshmallow
- Android 5.0 Lollipop
- Android 4.4 Kitkat
- Android 4.3

Sollte ihr Mobilgerät nicht in der Liste enthalten sein, so schreiben Sie bitte einen Email an [wlan@hs-mittweida.de](mailto:wlan@hs-mittweida.de) mit dem Typ Ihres Engerätes und Ihrem Hochschul-Loginnamen.

Zur Konfiguration mit dem CAT-Tool gehen Sie zu <https://cat.eduroam.org> und folgen den Schritten auf dieser Seite, oder Sie gehen direkt zu [Konfiguration für Nutzer der Hochschule Mittweida](#)



- Klicken Sie auf das Feld mit " i " für weitere Informationen zu Ihrem Betriebssystem
- Klicken Sie auf das Feld mit dem Namen und dem Symbol Ihres Betriebssystems
- Führen Sie die unter " i " gelisteten Schritte aus, um das eduroam-Profil auf ihrem Endgerät zu installieren bzw. zu aktivieren.

### Folgende Systeme werden aus Sicherheitsgründen nicht mehr unterstützt:

- MS Windows XP
- MS Windows 2000
- Android 4.2 oder älter

## CAT Tool unter IOS

Ist kein Zugang unter IOS möglich so führen Sie folgende Schritte durch:

Entfernen Sie das Profil eduroam (falle vorhanden).

Einstellungen -> Allgemein -> Profile -> eduroam -> Profil entfernen.

Laden Sie sich das CAT Profil herunter von <https://cat.eduroam.org>

Entfernen Sie das WLAN eduroam.

Einstellungen -> WLAN -> eduroam -> Dieses Netzwerk ignorieren

Installieren Sie das Profil.

Einstellungen -> Allgemein -> Profile -> eduroam -> Installieren

Verbinden Sie sich mit dem eduroam

Einstellungen -> WLAN -> eduroam (anklicken)